

SystemTools Software Inc.

Hyena-Einstellungen



SystemTools Software, Inc. hat dieses Dokument erstellt, um das Kopieren und Teilen von Einstellungen zwischen Hyena-Installationen zu beschreiben. Weitere Informationen zu Hyena und anderen Produkten von SystemTools Software finden Sie auf unserer Website: <http://www.systemtools.de/>.


Zusätzliche Supportinformationen, einschließlich FAQs und Wissensdatenbank, finden Sie auf unserer Support-Seite: [SystemTools Windows System Management SoftwareDownload Hyena Systemtools](#)

Inhaltsverzeichnis


Übersicht der Hyena-Einstellungen	3
Einstellungen sichern und wiederherstellen.....	6
Alle Einstellungen speichern:.....	6
Alle Einstellungen wiederherstellen:.....	7
Lizenzinformationen verschieben und aktualisieren	8
Lizenzinformationen aktualisieren.....	9
Lizenzinformationen auf einen anderen Computer verschieben.....	9
Mehrere Administratoren auf Citrix oder Terminalserver lizenzieren.....	10
Einstellungen für die Freigabe	11
Einstellungen und Optionen für die Freigabe.....	13
Konfigurationsdateien freigeben.....	14
Hyena- Konfigurationsdateien.....	14
Andere Dateien freigeben.....	14
Ausführen Hyena über die Kommandozeile mithilfe einer Einstellungsdatei.....	15

Übersicht der Hyena-Einstellungen

Hyena speichert die meisten Einstellungen entweder in Textdateien im Benutzerprofilverzeichnis oder im Registrierungsschlüssel HKEY_Current_User. Durch diese Speicherung kann jeder Administrator seine eigenen Ansichten und Einstellungen in Hyena festlegen. Beim ersten Start von Hyena durch ein Benutzerkonto auf einem System werden Standardeinstellungen im Benutzerprofil erstellt. Die Einstellungen werden vom Installationsprogramm nicht geändert, sodass Updates installiert werden können, ohne die gespeicherten Einstellungen zu beeinträchtigen. Alle Konfigurationen in Hyena können unter „Tools > Einstellungen“ (Änderungen werden in der Registrierung gespeichert) verwaltet werden.



Ebenso unter Datei > Objektansicht verwalten (Änderungen werden im Profilverzeichnis gespeichert)



Die im Profilverzeichnis gespeicherten Konfigurationseinstellungen finden Sie an folgendem Speicherort:

Windows 7 und neuere Betriebssysteme:

C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\SystemTools

Vor Windows 7:

C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\SystemTools

Die folgenden Unterverzeichnisse befinden sich an den oben genannten Speicherorten:

ActiveTask – Konfigurations- und Einstellungsinformationen für die Funktion „Aktiver Editor“ in Hyena

ExporterPro – Konfigurations- und Einstellungsinformationen für Exporter Pro

Hyena – Hyena-Konfigurationsinformationen einschließlich Registrierungsinformationen und Einstellungen unter Datei > Objektansicht verwalten.

Konfigurationseinstellungen, die in der Registrierung gespeichert sind, befinden sich an folgenden Speicherorten:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adkins Resource

HKEY_CURRENT_USER\Software\SystemTools

Eine vollständige Beschreibung der verschiedenen Einstellungsoptionen von Hyena finden Sie in der Hilfedatei

unter Hilfe > Hilfeinhalte > Konfiguration und Anpassung.

Einstellungen sichern und wiederherstellen

Alle Einstellungen speichern: Es wird dringend empfohlen, alle Einstellungen regelmäßig zu sichern und an einem sicheren Ort aufzubewahren, um im Falle eines Festplattenausfalls eine manuelle Neuerstellung zu vermeiden. Die folgenden Verzeichnisse sollten gesichert werden:

C:\Programme\Hyena (Hyena-Installationsverzeichnis, sofern nicht anders angegeben)

C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\SystemTools

Windows-Betriebssysteme vor Windows 7:


C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\SystemTools

Die folgenden Registrierungsschlüssel sollten in eine Datei exportiert und gespeichert werden:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adkins Resource\

HKEY_CURRENT_USER\Software\SystemTools\

Registrierungsinformationen können in Regedit.exe über die Option „Exportieren“ oder über die Funktion „Schlüssel speichern“ von Hyena gespeichert werden. Erweitern Sie im linken Fenster von Hyena den Eintrag „Computer“, dann „Registrierung“ und navigieren Sie zum gewünschten Schlüssel. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Schlüssel und wählen Sie „Schlüssel speichern“.



Geben Sie einen Dateinamen und einen Pfad ein und klicken Sie auf OK, um die Schlüsselinformationen in der angegebenen Datei zu speichern.

Alle Einstellungen wiederherstellen:

Um die Einstellungen wiederherzustellen, installieren Sie Hyena auf dem neuen Computer und starten Sie das Programm, damit

Standardverzeichnisse, Einstellungen usw. erstellt werden können. Schließen Sie Hyena und stellen Sie die oben gespeicherten


Dateien an den entsprechenden Speicherorten auf dem neuen System wieder her.

Registry-Einstellungen können entweder mit Regedit.exe (Datei > Importieren) oder durch Doppelklicken auf die gespeicherten .REG-Dateien in die Registry importiert werden.

Starten Sie Hyena und überprüfen Sie, ob die Einstellungen wiederhergestellt wurden.

Verschieben und Aktualisieren von Lizenzinformationen

Das Lizenzsystem von Hyena basiert auf einem Lizenzschlüssel, einem Firmennamen und einer E-Mail-Adresse. Der Lizenzschlüssel und der Firmenname müssen exakt mit den Angaben der SystemTools-Vertriebsabteilung übereinstimmen. Lizenzinformationen können bei Bedarf beim Start von Hyena eingegeben werden.



The 'Registration' dialog box contains the following text and fields:

This is a fully functional copy of Hyena. Registration is required after the 30-day trial period expires. For information on registering Hyena, click the Registration Information button below, or visit:
<http://www.systemtools.com/hyena>

If you have your registration information for Hyena, enter it below, and then click OK. It MUST be entered exactly as provided on Hyena's license certificate. If you want to continue your evaluation, simply click OK (leave the registration key blank).

Days remaining in trial period: 0


Registration Key: [text box]

Company / Licensee Name: [text box]

Your Email Address: [text box]

Buttons: Registration Information, OK

As well as under **Tools > Settings > Licensing:**



The 'Settings' dialog box, 'Licensing' tab, contains the following elements:

Navigation tabs: Active Directory, Remote Control, WOL, Advanced, Logging, Active Editor, General, User, Home Dir., View, Focus, GUI, Tools, Display, Reporting, **Licensing**, Exchange 2000/2003, Exchange 2007/2010/2013

Hyena License Key: [text box]

Company / Licensee Name: [text box]

Your Email Address: [text box]

No license / trial: [checkbox]

Hyena Licensing Options:

Microsoft Exchange	Terminal Server Settings	WMI Integration
[No license / trial]	[No license / trial]	[Licensed]

Maintenance Expiration Date: [text box]

For information on Hyena maintenance plans, visit:
<http://www.systemtools.com/hyena/maint.htm>


Buttons: OK, Cancel, Help

Lizenzinformationen aktualisieren

Beim Kauf von Upgrade-Lizenzen oder der Verlängerung der Wartung erhalten Sie von den SystemTools-Vertriebsmitarbeitern einen neuen Lizenzschlüssel. Hyena kann mit den neuen Schlüsseldaten aktualisiert werden, indem Sie zu „Tools > Einstellungen > Lizenzierung“ gehen. Geben Sie den Lizenzschlüssel und den Firmennamen genauso ein, wie Sie sie von SystemTools erhalten haben, und geben Sie die E-Mail-Adresse der Person an, die diese Hyena-Installation verwendet.

Lizenzinformationen auf einen anderen Computer übertragen

Lizenzinformationen werden beim Kopieren von Einstellungen mitkopiert. Wenn jedoch nicht alle Einstellungen benötigt werden, können Sie nur die Lizenzinformationen von einem Computer auf einen anderen übertragen. Notieren oder kopieren Sie sich die Daten auf dem Quellcomputer unter „Tools > Einstellungen > Lizenzierung“, bevor Sie die Lizenzinformationen auf einen anderen Computer übertragen. Hyena kann dann vom Quellcomputer deinstalliert werden. Installieren Sie Hyena auf dem Zielcomputer. Beim Start sollte Hyena einen Lizenzierungsdialog anzeigen.



The image shows a 'Registration' dialog box for Hyena software. It contains the following text and fields:

Registration

This is a fully functional copy of Hyena. Registration is required after the 30-day trial period expires. For information on registering Hyena, click the Registration Information button below, or visit: <http://www.systemtools.com/hyena>

If you have your registration information for Hyena, enter it below, and then click OK. It MUST be entered exactly as provided on Hyena's license certificate. If you want to continue your evaluation, simply click OK (leave the registration key blank).

Days remaining in trial period

Registration Key

Company / Licensee Name

Your Email Address

Geben Sie die neuen Informationen in diesem Dialogfeld ein oder klicken Sie auf OK, um Hyena zu starten und die Lizenzinformationen unter Tools > Einstellungen > Lizenzierung einzugeben.

Es ist auch möglich, die Lizenzinformationsdatei zwischen Computern zu kopieren. Die Lizenzinformationen werden in einer Textdatei namens Register_Key.dat im Profilverzeichnis gespeichert: C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\SystemTools\Hyena\. Installieren Sie Hyena auf dem neuen System und starten Sie es zum ersten Mal, damit die Standardverzeichnisse, Einstellungen usw. erstellt werden können. Schließen Sie Hyena anschließend. Kopieren Sie die gespeicherte Datei Register_Key.dat in das Profilverzeichnis des neuen Benutzers. Beim nächsten Start erkennt Hyena die Lizenzinformationen aus der neuen Datei Register_Key.dat. Lizenzierung mehrerer Administratoren auf Citrix oder Terminalserver: Wenn Hyena von mehreren Administratoren auf Citrix oder Terminalserver verwendet wird, kann die Installation oder Aktualisierung der Lizenzinformationen eine Herausforderung darstellen. Hyena bietet zwei Optionen zur Behebung dieses Problems:

1. Beim ersten Start prüft Hyena, ob die Lizenzdatei Register_Key.dat im Installationsverzeichnis vorhanden ist. Falls ja, wird diese Datei in das Benutzerprofilverzeichnis kopiert und zur Lizenzbestimmung verwendet. Dies geschieht nur beim ersten Start von Hyena. Für Fälle, in denen Benutzer Hyena bereits ausgeführt haben, z. B. bei einem Lizenz-Upgrade, wurde die folgende erweiterte Einstellung hinzugefügt:

2. ReadRegistryRegistrationOnly – Wenn mehrere lizenzierte Administratoren Hyena verwenden und die Lizenzinformationen aktualisiert werden müssen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder geht jeder Administrator zu Tools > Einstellungen > Lizenzierung und gibt die neuen Daten ein, kopiert eine aktualisierte Register_Key.dat-Datei in das Benutzerprofilverzeichnis oder die neuen Lizenzinformationen werden per Gruppenrichtlinie (GPO) oder einer anderen Methode zur Aktualisierung der Registrierung verteilt. Hyena prüft sowohl die Datei Registry_Key.dat als auch die Registrierung auf Lizenzinformationen. Wenn Sie diese erweiterte Einstellung unter „Tools > Einstellungen > Erweitert“ auf „TRUE“ setzen, liest Hyena die Lizenzinformationen ausschließlich aus der Registrierung.

Diese Einstellung sowie die folgenden beiden Schlüssel können per Gruppenrichtlinie an jeden Administrator verteilt werden:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adkins

Resource\Hyena\Win32\AccessKey

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adkins


Resource\Hyena\Win32\Licensee

Einstellungen teilen

Hyena kann lokal auf einer Workstation, von einem freigegebenen Speicherort auf einem Server oder

von Citrix oder einem Terminalserver ausgeführt werden. Um die Standardisierung der Einstellungen zwischen Benutzern zu erleichtern, bietet Hyena verschiedene Optionen zum Teilen von Einstellungsinformationen.

Unter „Tools > Einstellungen > Allgemein“ finden Sie unten zwei Optionen:



1. Pfad zum Objektmanager und anderen gemeinsam genutzten Konfigurationsdateien – Geben Sie den Pfad zum gemeinsamen Verzeichnis auf einem Server ein, in dem die Konfigurationsdateien gespeichert werden. Diese Dateien müssen zunächst von einem System kopiert werden, auf dem die gewünschte Konfiguration vorhanden ist. Geben Sie anschließend den Pfad zu diesem Verzeichnis in diesem Feld für alle Hyena-Benutzer ein, die diese Einstellungen gemeinsam nutzen. Beachten Sie, dass Änderungen an diesen Einstellungen alle Benutzer betreffen, die diese Dateien gemeinsam nutzen. 2. Name der gemeinsamen Einstellungsdatei (.INI) – Geben Sie den Pfad zu einer .INI-Datei ein, die die gespeicherten Einstellungen enthält. Falls die Datei an diesem Speicherort nicht existiert, wird sie von Hyena erstellt, nachdem Sie das Kontrollkästchen „Alle diese Einstellungen in der gemeinsamen Einstellungsdatei (.INI) speichern“ aktiviert und auf „OK“ geklickt haben.

Die meisten Hyena-Einstellungen, die unter „Tools > Einstellungen“ festgelegt werden, können in einer externen Datei gespeichert und anschließend von anderen Benutzern verwendet werden. Hyena unterstützt außerdem einen Befehlszeilenparameter zum Abrufen von Konfigurationsinformationen aus dieser Datei. Alle Hyena-Konfigurationsinformationen, einschließlich Domänen und anderer Objekte, die über den Objektmanager hinzugefügt wurden, einschließlich Active Directory- und WMI-Abfragen, sowie weitere Konfigurationsinformationen, können mit anderen Benutzern geteilt werden. Einstellungen und Optionen zum Teilen: Um Hyena die Verwendung einer freigegebenen Einstellungsdatei zu ermöglichen, geben Sie den vollständigen Verzeichnispfad zur freigegebenen Einstellungsdatei im Feld „Name der freigegebenen Einstellungsdatei (.INI)“ unter „Tools > Einstellungen > Allgemein > Name der freigegebenen Einstellungsdatei (.INI)“ ein. Im Allgemeinen sollten Sie einen UNC- oder Netzwerkpfad verwenden. Um die freigegebene Einstellungsdatei zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle diese Einstellungen in der freigegebenen Einstellungsdatei (.INI) speichern“ im Dialogfeld „Tools > Einstellungen > Allgemein“. Nach dem Klicken auf „OK“ werden die Einstellungen in die angegebene Datei geschrieben. Hyena verwendet das Standard-Windows-.INI-Dateiformat. Andere Benutzer, die diese Einstellungen verwenden möchten, müssen den Pfad und den Namen der Datei in ihren Einstellungen für die gemeinsame Konfigurationsdatei eingeben. (Extras > Einstellungen > Allgemein > Gemeinsame Einstellungen (.INI) Dateiname)

Bitte beachten Sie Folgendes:

☐ Hyena erlaubt mehreren Benutzern die gemeinsame Nutzung derselben Datei. Idealerweise sollte jedoch nur ein Benutzer Änderungen an der Datei vornehmen dürfen. Das Kontrollkästchen zum Speichern in der Einstellungsdatei ist standardmäßig deaktiviert.

☐ Hyena liest die meisten gemeinsamen Einstellungen nur beim Programmstart. Daher muss ein Benutzer Hyena beenden und neu starten, um neue gemeinsame Einstellungen zu aktivieren.

Informationen zur Home-Verzeichnisvorlage werden jedoch jedes Mal aus der gemeinsamen Konfigurationsdatei gelesen, wenn sie verwendet werden.

☐ Änderungen, die von Benutzern vorgenommen werden, die diese Einstellungen gemeinsam nutzen, werden in diesen Dateien gespeichert und somit für alle anderen Benutzer aktualisiert. Um eine standardisierte Konfiguration zu ermöglichen, die nicht versehentlich geändert oder gelöscht werden kann, können die Freigabe- oder NTFS-Berechtigungen für alle, die diese Einstellungen teilen, auf schreibgeschützt gesetzt werden.

Wenn nur ein Dateiname für die Einstellungsdatei angegeben wird (ohne Verzeichnispfad), speichert/liest Hyena die freigegebene Einstellungsdatei aus dem <profile>-Verzeichnis.

Verzeichnis > \SystemTools\Hyena-Verzeichnis. Wenn kein Profilverzeichnis ermittelt werden kann, wird die Datei im Installationsverzeichnis gespeichert. Wenn ein vollständiger Verzeichnispfad angegeben wird, speichert Hyena die Einstellungsdatei im angegebenen Verzeichnis.

Freigabe von Konfigurationsdateien

Hyena versucht, alle Konfigurationsinformationen aus dem Standardprofilverzeichnis des Benutzers zu speichern und zu lesen. Hyena erstellt einen Ordner \SystemTools\Hyena und speichert darin alle Objektmanager-Dateien, die Lizenzinformationen (Register_key.dat) und optional freigegebene Einstellungen im Profilverzeichnis jedes Administrators.

Der Speicherort dieser Dateien kann jedoch unter Extras > Einstellungen > Allgemein > Pfad zum Objektmanager und anderen freigegebenen Konfigurationsdateien festgelegt und geändert werden. Dadurch können andere Benutzer dieselben Konfigurationsinformationen nutzen oder die Speicherung von Konfigurationsinformationen im Standardprofilverzeichnis ist nicht erwünscht. Beachten Sie, dass durch das Ändern des Standarddateispeicherorts die Dateien NICHT an den neuen Speicherort kopiert werden. Die freizugebenden Dateien müssen vom Benutzer kopiert werden. Hyena-Konfigurationsdateien

Objektmanagerdateien – Die Objektmanagerdateien werden über Datei > Objektansicht verwaltet.

tool_cmds.dat – Enthält die Liste der benutzerdefinierten Werkzeugbefehle, die unter Werkzeuge > Einstellungen > Werkzeuge konfiguriert wurden.

Weitere Dateien freigeben

Weitere Hyena-Konfigurationsdateien können wie folgt freigegeben werden:

Register_Key.dat – Diese Datei enthält die Hyena-Lizenzinformationen, die auch in der Registrierung gespeichert sind. Hyena sucht diese Datei im Benutzerprofilverzeichnis und, falls sie dort nicht gefunden wird, im Hyena-Installationsverzeichnis. Wenn die Datei an keinem der beiden Speicherorte gefunden werden kann, wird die Registrierung durchsucht. Wenn sie auch dann nicht gefunden wird, fordert Hyena die Lizenzinformationen an.

Wake-On-LAN (WOL) – Die für alle WOL-Funktionen verwendeten Netzwerkkartenadressen können unter Werkzeuge > Einstellungen > WOL angegeben werden. Weitere Informationen zum Freigeben der WOL-Konfigurationsdatei finden Sie im WOL-Thema in der Hyena-Hilfe. Remote Control Manager (STRCM) – Das SystemTools Remote Control Manager-Dienstprogramm (STRCM), das für alle Fernsteuerungsfunktionen verwendet wird, speichert seine Einstellungen in einer oder mehreren RCM-Dateien. Diese Dateien werden standardmäßig im Hyena-Installationsverzeichnis gespeichert.

Das Verzeichnis ist standardmäßig festgelegt, der Speicherort kann jedoch unter „Tools > Einstellungen > Fernsteuerung“ geändert werden.

Exporter Pro-Konfigurationen – Der Speicherort der für Exporter Pro verwendeten Konfigurationsdateien kann unter „Tools > Einstellungen > Berichterstellung“ festgelegt werden. Diese Dateien werden standardmäßig im Abschnitt „\SystemTools\ExporterPro“ des Benutzerprofils gespeichert.

Microsoft Access-basierte Berichterstellung – Der Speicherort der für alle Access-basierten Berichte verwendeten .MDB-Datei kann unter „Tools > Einstellungen > Berichterstellung“ geändert werden. Der Pfad und Speicherort von msaccess.exe können ebenfalls geändert werden. Standardmäßig sucht Hyena im in der Registrierung für Microsoft Access angegebenen Verzeichnis.

Hyena über die Befehlszeile mit einer Einstellungsdatei ausführen: Eine Einstellungsdatei kann in der Befehlszeile von Hyena mit folgender Syntax angegeben werden:

Hyena.exe \\server\share\Hyena_config.ini